



Zusätzliche Angaben für den FTL Prozess

Generell gilt die Beschreibung VDA 4913. Die Abweichungen für das Transportmanagement (FTL Prozess) sind nachstehend beschrieben. Bitte stimmen Sie diese Nummer vorab mit dem Spediteur ab (für welchen Lkw/Transport wird welche Nummer vergeben).

Satzart	Pos.	Datenelement	Stelle	Beispiel für Eintrag
SA 712	14	Transportmittelschlüssel	76-77	02
SA 712	15	Transportmittelnummer	78-102	XXXX0001 (Bordero-Nummer)

Wenn diese Angaben erfolgen, kann in der Pos 16 und Pos 17 das KFZ-Kennzeichen eingetragen werden



Transportmittel-Schlüssel	SA712 Pos. 14	Borderonummer	
Transportmittel-Nummer	SA712 Pos. 15	12345678	
Transportmittelinformation-Schlüssel	SA712 Pos. 16	KFZ-Kennzeichen	
Transportmittelinformation	SA712 Pos. 17	Test 123	

Beispiel vom Eintrag in der VDA 4913:

```

-----1-----2-----3-----4-----5-----6-----7-----8-----9-----0-----1-----2-----
711030009300061234567890037100372200316      123456789
7120333002654   aim      2111111691000018500000001100011234567      02XXXX0001      2004200000
7130312345678200316A7H1 02ABC 5500066980      050      ABC      2004200000
71403A0815123456      5986348792      0640000000012000ST0000000012000ST  001D      S      G      T      R
718021234567812185833727BUN49899904436546+1221592
716022001      HSD20210709      GEW0000022520
7150336546      8006001573      00000000000010010000000012000121858337121858337000000000000  113983628000001SMK
7190200000100000100000100000100000030000001000001300000010000000
  
```

- Abhängig vom Transportkonzept ist die Bordero- und Speditionsnummer im Lieferavis zu übertragen.
- Es ist sicherzustellen, dass die Übertragung des Lieferavis für jeden einzelnen Transport sowohl mit als auch ohne Borderonummer erfolgen kann.
- Eine Übertragung von nicht abgestimmten Borderonummern ist nicht zulässig, da diese zu einer fehlerhaften EDI-Verarbeitung führen.