

MFA4Daimler – Kurzanleitung für die Nutzung von Sicherheitsschlüsseln

Before Sie beginnen

- Stellen Sie sicher, dass ihr Browser diese Anmeldemethode unterstützt.
- Stellen Sie sicher, dass Sie einen mit ihrem Gerät kompatiblen Sicherheitsschlüssel verwenden (z.B. USB-A, USB-C, NFC, BLE).

Folgende Hinweise sind bei der Nutzung von Sicherheitsschlüsseln zu beachten:

- MFA4Daimler unterstützt Sicherheitsschlüssel welche FIDO2 oder U2F unterstützen.
 - **Hinweis:** U2F Sicherheitsschlüssel können nur ein Credential pro Domain generieren. Ein Schlüssel kann pro Domain nur mit einem Account gekoppelt werden.
- Sicherheitsschlüssel können nur für webbasierte Authentifizierung von Browsern mit WebAuthn Unterstützung verwendet werden.
- Kopplung und Authentifizierung müssen mit einem Browser mit WebAuthn Unterstützung durchgeführt werden, wie z.B. die aktuellen Versionen von Google Chrome oder Microsoft Edge.

Nutzen Sie Ihren Sicherheitsschlüssel mit MFA4Daimler

1 Mit MFA4Daimler geschützte Applikation aufrufen

Melden Sie sich mit Ihrer Corporate UserID und Passwort an.




Folgen Sie auf der Registrierungsseite dem Link „Für alternative Authentifizierungsmethoden, klicken Sie bitte auf diesen Link.“.



2 Authentifizierungsmethode wählen

Wählen Sie „Verifizierung durch einen Sicherheitsschlüssel“.



Bevorzugte Authentifizierung

Wählen Sie Ihre bevorzugte Authentifizierung, um Ihre Identität mit Einmal-Passcodes (OTP) zu bestätigen.

- Mit YubiKey authentifizieren
- Authentifizieren Sie sich mit einer Authentifikator-App
- Authentifizierung über die Desktop-Anwendung
- Verifizierung durch einen Sicherheitsschlüssel


3 Initiale Kopplung durchführen

Sie werden aufgefordert, sich mit Ihrem Sicherheitsschlüssel zu authentifizieren.

Stecken Sie den Schlüssel in den USB-Anschluss Ihres Computers und tippen Sie auf den Kontakt um die Kopplung durchzuführen.

Eine Bestätigung wird angezeigt sobald die Kopplung erfolgreich ist.

Möglicherweise werden Sie in diesem Schritt aufgefordert, eine Benutzerüberprüfung für Ihren Schlüssel einzurichten (z. B. einen PIN-Code). In diesem Fall wird diese PIN bei jedem Authentifizierungsversuch zum Entsperren Ihres Schlüssels angefordert.



4 Mit Sicherheitsschlüssel authentifizieren

Wann immer Sie sich an einer mit MFA4Daimler geschützten Anwendung authentifizieren, stecken Sie den Sicherheitsschlüssel in den USB-Anschluss Ihres Computers und tippen Sie auf den Kontakt für die Authentifizierung.

