



## Hinweise zur Erstellung der VDA 4921 aus der VDA 4913 Kopie

Für die Erstellung der Transportdaten nach VDA 4921 können Sie die Kopie der VDA 4913 der Lieferanten aus Ihrem Gebiet erhalten und aus Ihrem Transportmanagement System an die Mercedes-Benz AG übertragen.

Hier finden Sie die Übersicht zum Mapping in die entsprechenden Felder:

Nr.	VDA 4921	Speditionsauftrag	DFÜ Warenbegleitschein	Bemerkung	Quelle VDA 4913
1	Satzart 751, Pos. 03	Empfangswerk	Empfänger-Werk-Kunde	Mercedes-Benz Empfangswerk	Satzart 711, Pos. 03*
2	Satzart 754, Pos. 03	Lieferanten-Nr.	Lieferant-NR	Lieferantenummer (8/9 stellig) angeben	Satzart 711, Pos. 04
3	Satzart 754, Pos. 04	Sendungs- /Ladungs- Bezugs Nummer	Sendungs-NR	Bezugsnummer, die der Lieferant der Sendung zuordnet	Satzart 712, Pos. 03
4	Satzart 754, Pos. 08	Brutto-Gewicht kg	Send. – Gewicht BR	Warengewicht einschließlich Verpackung	Satzart 712, Pos. 08
5	Satzart 755, Pos. 04	Lieferschein- Nummer	LS-NR	8-stellige Lieferschein- Nummer	Satzart 713, Pos. 03

\* Hier wird z.B. COMB067 für das Empfangswerk 067 Bremen übertragen

### Vorteile:

- Keine manuelle Erfassung der Lieferanten-Daten
  - Keine Tippfehler
  - Keine Referenzfehler (Lieferanten-Nummer inkl. Index, Sendungs- und Lieferschein-Nummer)
- Korrigierte bzw. aktualisierte Daten
- Packstück-Nummern aus der VDA 4913 können zum Scannen verwendet werden
  - Voraussetzungen:
    - Lieferant sendet DFÜ

Weitere Informationen dazu finden Sie hier:

<https://supplier-portal.daimler.com/docs/DOC-1739>

DFÜ - Handbuch Kapitel 12



- Empfehlungen aus dem DFÜ-Handbuch Kapitel 12:
  - 1.4: Relevante Felder aus den Warenbegleit-Dokumenten
  - 1.3: Erfassung und Prüfung der Daten über die IBL-Plattform

IBL Support  
E-Mail: [ibl-support@mercedes-benz.com](mailto:ibl-support@mercedes-benz.com)  
Tel: +49 (0)30 / 887 215 588

19.04.2022