



Hinweise zur Erstellung der VDA 4921

Die VDA 4921 bezieht sich über die Sendungs-Ladungs-Bezugs-Nummer und die Referenz zu den Lieferscheinen auf die VDA 4913.

Folgende Felder aus dem DFÜ-Warenbegleitschein/Speditonsauftrag sind für die Erstellung der VDA4921 wichtig:

Nr.	VDA 4921	Speditonsauftrag	DFÜ Warenbegleitschein	Bemerkung	Quelle VDA 4913
1	Satzart 751, Pos. 03	Empfangswerk	Empfänger-Werk-Kunde	Mercedes-Benz Empfangswerk	Satzart 711, Pos. 03*
2	Satzart 754, Pos. 03	Lieferanten-Nr.	Lieferant-NR	Lieferantenummer (8/9 stellig) angeben	Satzart 713, Pos. 16
3	Satzart 754, Pos. 04	Sendungs- /Ladungs-Bezugs Nummer	Sendungs-NR	Bezugsnummer, die der Lieferant der Sendung zuordnet	Satzart 712, Pos. 03
4	Satzart 754, Pos. 08	Brutto-Gewicht kg	Send. – Gewicht BR	Warengewicht einschließlich Verpackung	Satzart 712, Pos. 08
5	Satzart 755, Pos. 04	Lieferschein-Nummer	LS-NR	8-stellige Lieferschein-Nummer	Satzart 713, Pos. 03

Diese Daten können auch per DFÜ an Ihr Transport-Management System übertragen werden

Vorteile:

- Keine manuelle Erfassung der Lieferanten-Daten
 - Keine Tippfehler
 - Keine Referenzfehler (Lieferanten-Nummer inkl. Index, Sendungs- und Lieferschein-Nummer)
- Korrigierte bzw. aktualisierte Daten
- Packstück-Nummern aus der VDA 4913 können zum Scannen verwendet werden
 - Voraussetzungen:
 - Lieferant sendet DFÜ

Alle relevanten Informationen dazu finden Sie hier:

<https://supplier-portal.daimler.com/docs/DOC-1739>

DFÜ - Handbuch Kapitel 12



- Empfehlungen aus dem DFÜ-Handbuch Kapitel 12:
 - 1.4: Relevante Felder aus den Warenbegleit-Dokumenten
 - 1.3: Erfassung und Prüfung der Daten über die IBL-Plattform

IBL Support
E-Mail: ibl-support@mercedes-benz.com
Tel: +49 (0)30 / 887 215 588

19.04.2022